




電動リクライニングベッド「iD モーション」「E BALANCE」専用アプリ リリースのお知らせ

電動リクライニングベッド「iD モーション」「E BALANCE」のスマートフォン・タブレット用アプリ『SIMMONS iDEAL BED』をリリースいたしました。

iD motion
[アイディーモーション]



E BALANCE
[イーバランス]



『SIMMONS iDEAL BED』アプリでは商品に付属する専用のワイヤレスリモコン同様に、「iD モーション」「E BALANCE」を操作することができます。
アラーム機能を搭載しており、起床・就寝時刻など、お好みの時間を設定し、設定した時間になると予め設定したポジションに自動で動作することができます。

App Storeまたは、Google Playよりダウンロードしてください。

【ご注意】

- ・「iD モーション」「E BALANCE」専用のアプリです。製品をお買い求め頂いてからご使用ください。
- ・アプリ単体での使用や、他の製品との接続はできません。あらかじめご了承ください。
- ・接続するスマートフォン、タブレット端末のソフトウェアを最新版にしてからご利用ください。
- ・アプリは予告なく変更・停止・終了する場合があります。



Q SIMMONS iDEAL BED

App Store/Google Playで検索



2025.10.

ご使用されているスマートフォン・タブレット端末から、AppStoreまたはGooglePlayより専用アプリをダウンロードしてご利用ください。(無料にてダウンロードいただけます)




① アプリでは商品に付属する専用のリモコン同様に、「iDmotion」や「SIMMONS E BALANCE」を操作することができます。

② アラーム機能を搭載しています。起床・就寝時刻など好みの時間を設定。設定した時間になると予め設定したポジションに自動で動作します。



① リモコン同様の操作



② アラーム機能を搭載



アプリ使用時の警告事項



警告

1. アラーム機能を使用する際は、設定ポジションに問題がないか必ず確認してください

- アラーム機能動作時にベッド利用者が無理な体勢となり、ケガをするおそれがあります。
- ベッドから転落・転倒してケガをするおそれがあります。

2. アラーム機能を使用する際は、設定した時間など周囲の人に必ず周知してください

- 不意にベッドが動くと、ベッド可動部とフレームなどとの間に身体の一部がはさまれてケガをするおそれがあります。

アプリ使用時の注意事項



注意

- iDmotionまたは、SIMMONS E BALANCE専用のアプリです。製品をお買い求め頂いてからご使用ください。
- アプリ単体での使用や、アプリに対応していない他の製品との接続はできません。あらかじめご了承ください。
- 接続するスマートフォン、タブレット端末のソフトウェアを最新版にしてからご利用ください。
- アプリは予告なく変更・停止・終了する場合があります。
- スマートフォン、タブレット端末ごとに画面サイズが異なるため、表示が拡大・縮小する場合や、ボタンの表示位置がずれる場合があります。
- ベッド1台に対し接続可能なスマートフォン、タブレット端末は1台のみです。
- ご使用のスマートフォン、タブレットの機種によっては、端末本体の位置情報を許可しないと使用できない場合があります。万が一、ベッド本体とアプリが接続できない場合は、位置情報の設定を確認してください。

ベッド操作アプリの接続方法

Android
をご使用の方

Androidのスマートフォン、タブレットをご利用の方は、「位置情報」と「付近のデバイス」の
2つの権限承認が必要となります。

権限の承認～アプリの接続まで、以下の手順に従って操作・設定してください。

権限承認は、事前に設定する方法とアプリを開いてから表示されるポップアップの内容に沿って設定する方法の2種類があります。どちらの手順に沿って操作・設定しても権限承認をすることが可能です。

注意 スマートフォン・タブレット本体の [Bluetooth] と [位置情報] を「ON」に設定してください。
[Bluetooth] と [位置情報] が「OFF」の場合、アプリは使用できません。ご注意ください。

1 権限承認

■ 事前に設定する方法

権限承認を事前に設定する方法は以下A、Bの2種類あります。どちらの手順に沿って設定しても権限承認をすることが可能です。権限承認の設定が終わりましたら、アプリを開いてください。

手順A

- ① スマートフォンのホーム画面で、アプリアイコンを探します。
- ② [アプリアイコン]  を長押しします。
- ③ アプリ情報をタップします。
- ④ [権限]をタップします。
- ⑤ [位置情報]をタップします。
- ⑥ [アプリ使用中のみ許可]をタップします。
- ⑦ 前の画面に戻ります。
- ⑧ [付近のデバイス]をタップします。
- ⑨ [許可]をタップします。

手順B

- ① スマートフォンのホーム画面で、設定アイコン  をタップします。
- ② [アプリ]をタップします。
- ③ [SIMMONSアプリ]  をタップします。
- ④ [権限]をタップします。※[許可]と表示される端末もあります。
- ⑤ [位置情報]をタップします。
- ⑥ [アプリ使用中のみ許可]をタップします。
- ⑦ 前の画面に戻ります。
- ⑧ [付近のデバイス]をタップします。
- ⑨ [許可]をタップします。

■ アプリ内で設定する方法


アプリを開くと以下のようなポップアップが表示されますので、内容を確認して設定してください。

付近のデバイスの許可



付近のデバイスの検出、接続等の許可を求められますので「許可」をタップしてください。「許可しない」をタップしてしまうとアプリが使用できません。「許可しない」をタップしてしまった場合は、上記「事前に設定する方法」を参照いただき、付近のデバイスの権限承認を行ってください。

位置情報へのアクセスの許可



位置情報へのアクセスの許可を求められますので「アプリの使用時のみ」をタップしてください。「許可しない」をタップしてしまうとアプリが使用できません。「許可しない」をタップしてしまった場合は、上記「事前に設定する方法」を参照いただき、付近のデバイスの権限承認を行ってください。


注意 権限承認を事前に設定した場合は、ポップアップは表示されません。
権限承認を事前に設定されずにアプリを使用される場合のみ表示されますのでご注意ください。

ベッド操作アプリの接続方法

Andorid
をご使用の方


2 アプリの設定

1 アプリ起動




アプリを開くと設定画面が表示されます。

2 ベッドとの接続




ベッドリストに表示されていることを確認し、**●**をタップしてベッドと接続してください。

3 ベッドの選択-1



ベッドタイプの製品名をタップして、ベッドの選択画面を開いてください。

4 ベッドの選択-2



お買い上げいただいた製品をご確認いただき、リストの中から選択しタップしてください。

5 リモコン画面の表示



画面下部の**リモコン**をタップしてリモコンを表示してください。

各ボタンを押して動作を確認してください。問題なく動作すれば設定は完了です。
※画面上部の「ポジション」「メモリー」をタップまたは、画面を左右にスワイプするとリモコン画面が切り替わります。

ベッド操作アプリの接続方法

iPhone,
iPadを
ご使用の方

iPhone、iPadをご利用の方は、Androidで必要な「位置情報」と「付近のデバイス」の2つの権限承認は不要です。アプリのインストール後はそのままアプリを開いてください。

注意 iPhone、iPad体の [Bluetooth] を「ON」に設定してください。
[Bluetooth] が「OFF」の場合、アプリは使用できません。ご注意ください。

1 アプリ起動




アプリを開くとBluetoothデバイスを探すことの許可を求められますので、「許可」をタップしてください。「許可しない」をタップするとアプリは使用できません。

2 ベッドとの接続



「許可」をタップすると設定画面が表示されます。ベッドリストに表示されていることを確認し、○をタップしてベッドと接続してください。

3 ベッドの選択-1



ベッドタイプの製品名をタップしてベッドの選択画面を開いてください。

4 ベッドの選択-2



お買い上げいただいた製品をご確認いただき、リストの中から選択しタップしてください。

5 リモコン画面の表示



画面下部の「リモコン」をタップしてリモコンを表示してください。

各ボタンを押して動作を確認してください。問題なく動作すれば設定は完了です。
※画面上部の「ポジション」「メモリー」をタップまたは、画面を左右にスワイプするとリモコン画面が切り替わります。